

Orbital2シリーズのCapture One推奨プロファイルを利用される方は、以下ショートカットキーをCapture One側に登録していただく必要があります。

### Windows版

タブ名	機能名	キー
その他	コントラスト +1	Control + Shift + R
その他	コントラスト -1	Shift + Alt + R
その他	ハイダイナミックレンジ - シャドウ+5	Control + Shift + S
その他	ハイダイナミックレンジ - シャドウ-5	Shift + Alt + S
その他	ハイダイナミックレンジ - ハイライト+5	Control + Shift + H
その他	ハイダイナミックレンジ - ハイライト-5	Shift + Alt + H
その他	ビネット - 量+0.1	Control + Shift + G
その他	ビネット - 量-0.1	Shift + Alt + G

### Mac版


タブ名	機能名	キー
その他 → ハイダイナミックレンジ	シャドウ (+1)	Command + Shift + S
その他 → ハイダイナミックレンジ	シャドウ (-1)	Shift + Option + S
その他 → ハイダイナミックレンジ	ハイライト (+1)	Command + Shift + H
その他 → ハイダイナミックレンジ	ハイライト (-1)	Shift + Option + H
その他 → ビネット	量 (+0.1)	Command + Shift + G
その他 → ビネット	量 (-0.1)	Shift + Option + G

※Mac版に関しまして、設定画面で割り当てたOptionキーはAltキー表示になります。予めご了承ください。


(※次のページへ続きます。)

## ▽設定方法について

Capture Oneのメニューバーにある「編集」をクリックし、「キーボードショートカットを編集」をクリックします。





キーボードショートカットウィンドウが表示されるので、「その他」タブをクリックしてリストを展開します。




(※次のページへ続きます。)

各コマンドの右にある空欄をクリックし、キーボードを押すとメッセージウィンドウが表示されるので、「複製」をクリックし、任意のセット名を入力して、「OK」をクリックしてください。



(※次のページへ続きます。)

新しいショートカットセットに切り替わるので、再び「その他」タブをクリックします。  
各コマンドの右にある空欄をクリックし、  
キーボードを押すとショートカットキーを登録できます。



Orbital2シリーズのCapture One推奨プロファイルを利用される場合は、Orbital2 Core設定画面にてショートカットキーの割り当ては必要ありません。

もしCapture Oneのショートカットキーを新規で登録される、もしくはカスタマイズされている場合は、Capture Oneへショートカットキー登録した内容を、Orbital2 Core設定画面にも登録をお願いします。

